


# Bestandsabgleich (Stock Reconciliation)

## Einleitung

Dieser DocType erlaubt uns eine Erst-Bestandserfassung oder eine Inventur für unsere Artikel im Lager zu erstellen. Die Artikel können entweder händisch bestimmt werden, oder aber über eine Importvorlage über eine \*.csv Datei importiert werden.

## Abrufen von Artikeln aus dem Lager



Navigation: Lager > Bestandsabgleich > new-stock-reconciliation-1

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

**Neu Bestandsabgleich** • Nicht gespeichert

Abrufen von Artikeln aus dem Lager ... Speichern

Nummernkreise \* MAT-RECO-YYYY.-

Buchungsdatum \* 10.03.2022

## Artikel herunterladen oder hochladen

Artikel

|                          |     |              |       |       |            |            |
|--------------------------|-----|--------------|-------|-------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | No. | Artikel-Code | Lager | Menge | Wertansatz |            |
| <input type="checkbox"/> | 1   |              |       |       |            | Bearbeiten |

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

# Allgemein

## Nummernkreis

Im Standard ist ein Nummernkreis gesetzt. Haben wir weitere eingestellt, können wir diesen hier auswählen.

## Unternehmen

Auswahl des Unternehmens für welche wir den Bestandsabgleich durchführen möchten.

## Zweck

| Zweck            | Erklärung   |
|------------------|---|
| Anfangsbestand   | Wollen wir bei Einführung des Systems den Anfangsbestand eines Lagers buchen verwenden wir diese Auswahl. |
| Bestandsabgleich | Bei der Durchführung der Inventur verwenden wir diese Auswahl.  |

## Buchungsdatum

Read-Only Feld in welchem das Datum der Buchung angezeigt wird (Beim erstellen wird das heute Datum gesetzt)

## Buchungszeit


Read-Only Feld in welchem die Uhrzeit der Buchung angezeigt wird (Beim erstellen wird die aktuelle Zeit gesetzt)

## Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten

Beim setzen des Hakens wird es uns erlaubt die beiden vorhergehenden Felder anzupassen.

## Artikel

Im Standard werden in der Tabelle die folgenden vier Felder angezeigt:

Die Tablle können wir über das Symbol  benutzerbezogen konfigurieren und bestimmen welche Spalten sichtbar sein sollen.

## Artikel-Code

Linkfeld zum Artikel welchen wir abgleichen (zählen) wollen.

## Lager

Linkfeld zum Lager in welchem der/die Artikel sind welche wir abgleichen wollen.

## Menge

## Wertansatz

bearbeiten wir die Tabelle sind noch weitere Felder zugänglich.

**Zeile bearbeiten #1**



Unterhalb einfügen

Oberhalb einfügen

 Duplizieren

Bewegen

▼

Barcode

Menge

Artikel-Code \*

Wertansatz

Artikelname

Lager \*

**Seriennummer und Chargen**

Seriennummer


Chargennummer

**Vor Ausgleich**

Aktuelle Anzahl

Aktueller Wertansatz

Mengendifferenz

 Tastenkombinationen:

Strg + Auf

Strg + Ab

ESC

Unterhalb einfügen

## Barcode

Über dieses Feld können wir den Barcode eines Artikel scannen um ihn zu identifizieren.

## Seriennummer

Arbeiten wir mit Seriennummern können wir diese hier erfassen. Sie beziehen sich auf den zuvor gewählten Artikel.

## Chargennummer

Arbeiten wir mit Chargen können wir diese hier erfassen. Sie bezieht sich auf den zuvor gewählten Artikel.

## Aktuelle Anzahl

Read-Only Feld welches uns den Bestand des Artikels vor dem Bestandsabgleich anzeigt.

## Mengendifferenz

Zeit uns die Differenz zwischen der gezählten Menge im Feld "Menge" und dem Bestand im Feld "Aktuelle Anzahl"

# Abrechnungsdimensionen

Haben wir [Abrechnungsdimensionen](#) hinzugefügt stehen uns hier zur Verfügung

Abrechnungsdimensionen

Zustand

Die Standardabrechnungsdimensionen (Projekt und Kostenstellen) sind hier nicht im Standard.

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:21 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt