


Ansicht Liste

Einleitung

Die Listenansicht ist die Standardansicht der DocTypes von ERPNext bzw. dem frappe Framework.

Seitenleiste

Wir können einstellen ob die Seitenleiste dauerhaft in der Listenansicht angezeigt oder dauerhaft eingeblendet werden soll. Sie kann dann jeweils immer händisch sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Dies passiert pro Benutzer-Session.



The screenshot shows the 'List of Equipment' view in ERPNext. The interface includes a navigation bar with 'Equipment' and a search bar. A sidebar toggle is visible on the left. The main content area displays a table with the following columns: Name, Status, Item Code, Location, Category, Status, Serial Number, and Tags. The table contains 15 rows of equipment data. At the bottom, there are pagination controls showing '20 of 137' items and a 'Load More' button.

ID	Item Code	Location	Category	Status	Serial Number	Tags
1	INV-No-0028	PM1703MA	Out Equipment ...	Pager	Sent to Repair	FLO RCSM
2	INV-No-0001	Senya Air samp...	Caisson Upstairs	Air Sampler	Loaned	2015-LI-DE-001
3	INV-No-0007	Contamination ...	KNT	Contamination ...	Working	
4	INV-No-0125	Exploranium G...		RIID	Not Working	
5	INV-No-0105	identiFINDER 2	Container	RIID	Not Working	910386-86
6	INV-No-0020	Berthold LB64...		Neutron Detect...	Working	
7	INV-No-0019	Neutron Snoop...	KSN	Neutron Detect...	Working	NSnooper 002...
8	INV-No-0018	Neutron Snoop...	KNT	Neutron Detect...	Not Working	NSnooper 001...
9	INV-No-0017	SPIR-Ident Mo...		Mobile	Not Working	17996261/17...
10	INV-No-0016	TSA mobile det...		Mobile	Not Working	039, 423, 433
11	INV-No-0015	Ortec DSPEC P...		HPGe RIID	Working	
12	INV-No-0014	EGC Ortec		HPGe RIID	Working	
13	INV-No-0013	Ortec Detectiv...	KNT	HPGe RIID	Working	
14	INV-No-0012	Ortec Detectiv...	KNT	HPGe RIID	Working	
15	INV-No-0011	Ortec Detectiv...	KSN	HPGe RIID	Working	

Schlagworte

Schlagworte in Listenansicht anzeigen

In den meisten Dokumenten finden wir an der linken Bildschirmseite ein Menüband in welchem wir Schlagworte verwenden können.

E > Lager > Lagerbuchung

Lagerbuchung

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Filter bearbeiten

Schlagworte

Schlagworte zeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name	Bezeichnung	Bestandsbuchungsart	Status
<input type="checkbox"/>	Bezeichnung		Status
<input type="checkbox"/>	Material Receipt	Annahme	Gebucht
<input type="checkbox"/>	Material Receipt	Annahme	Gebucht
<input type="checkbox"/>	Material Receipt	Annahme	Gebucht
<input type="checkbox"/>	Material Receipt	Annahme	Gebucht
<input type="checkbox"/>	Material Receipt	Annahme	Gebucht
<input type="checkbox"/>	Material Receipt	Annahme	Gebucht
<input type="checkbox"/>	Material Receipt	Annahme	Gebucht

Hier können wir direkt nach Schlagworten filtern und auch bestimmen, ob diese in der Listenansicht angezeigt werden.

Es gibt eine maximale Anzahl an Schlagworten welche in der Listenansicht dargestellt werden. Information könnte hier somit ggf. nicht vollständig sein.

E > Lager > Lagerbuchung

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe

Lagerbuchung | Listenansicht | + Hinzufügen Lagerbuchung

Filtern nach:
 Zuweisungen
 Erstellt durch
 Filter bearbeiten
 Schlagworte
 Schlagworte zeigen
 Filter speichern
 Name des Filters

Name	Bezeichnung	Bestandsbuchungsart	Standard-Ausgangslager	Standard-Eingangslager	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/> Bezeichnung	Status	Bestandsbuchungsart	Zweck	Standard-Ausgangs...	Name
<input type="checkbox"/> Material Receipt	• Gebucht	Annahme	• Materialannahme	MAT-STE-2022-00050	- 1 d 0
<input type="checkbox"/> Material Receipt	• Gebucht	Annahme	• Materialannahme	MAT-STE-2022-00049	- 1 d 0
<input type="checkbox"/> Material Receipt	• Gebucht	Annahme	• Materialannahme	MAT-STE-2022-00048	- 1 d 0
<input type="checkbox"/> Material Receipt	• Gebucht	Annahme	• Materialannahme	MAT-STE-2022-00047	- 1 d 0
<input type="checkbox"/> Material Receipt	• Gebucht	Annahme	• Materialannahme	MAT-STE-2022-00046	- 1 d 0
<input type="checkbox"/> Material Receipt	• Gebucht	Annahme	• Materialannahme	MAT-STE-2022-00045	- 1 d 0

Spalten der Listenansicht anpassen

Als Administrator angemeldet können wir die Spalten der Listenansicht auf zwei Arten anpassen

1. Über die Listeneinstellungen

E > Lager > Artikel

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe

Artikel | List View | + Hinzufügen Artikel

Menü

- Import
- Benutzerberechtigungen
- Rollenberechtigungen-Manager
- Anpassen ⌘+J
- Seitenleiste umschalten ⌘+K
- URL teilen ⌘+L
- Listeneinstellungen

Name	Variante von	Artikelname	Services	Hat Varianten	Ist V	Zuletzt geändert am
<input type="checkbox"/> Artikelname		Status	Artikelgruppe			1 von 1
<input type="checkbox"/> Service Item		• Aktiviert	Services			- 34 m 0

E > Lager > Artikel

Artikel

Name Variante von

- Artikelname
- Service Item

20 100 500

Artikel Felder

Felder zurücksetzen **2**

Felder auswählen

- Hub-Synchronisierungs-ID
- Artikel-Code
- woocommerce Product Id
- Variante von
- Artikelgruppe
- Standardmaßeinheit **1**
- Deaktiviert
- Lager verwalten
- Artikel in Fertigung einbeziehen
- Wertansatz
- Ist Anlagevermögen
- Anlagekategorie
- Überlieferung / Belegzuschlag (%)
- Bild
- Marke
- Haltbarkeit in Tagen
- Standard-Material anfordern Typ
- Garantiefrist (in Tagen)
- Gewichts-Maßeinheit
- Breite
- Hat Chargennummer
- Chargennummer Serie
- Probe aufbewahren
- Hat Seriennummer
- Hat Varianten
- Ist Einkaufsartikel
- Nummernkreise
- Variant Id
- Sync Quantity With woocommerce
- Artikelname
- Ist ein Gegenstand aus dem Hub
- Stock Keeping Unit
- Alternative Artikel zulassen
- Sync With woocommerce
- Anfangsbestand
- Standard-Verkaufspreis
- Assets beim Kauf automatisch erstellen
- Nummernkreis Vermögenswert
- Mehr als Abrechnungsbetrag (%)
- woocommerce_description
- Beschreibung
- Ende der Lebensdauer
- Bewertungsmethode
- Gewicht pro Einheit
- Höhe
- Länge
- Automatisch neue Charge erstellen
- Hat Ablaufdatum
- Max. Probenmenge
- Serie der Seriennummer
- Variante basierend auf
- Standard Maßeinheit Verkauf **3**

speichern

E > Lager > Artikel

Artikel

Name Variante von

- Artikelname
- Service Item

Artikel Einstellungen

- Zählung deaktivieren
- Deaktivieren Sie Sidebar Stats
- Deaktivieren Sie die automatische Aktualisierung

Maximale Anzahl von Feldern

5 **1**

Fields

- Item Name
- Status **2**
- Item Group
- Default Unit of Measure

+ Add / Remove Fields

speichern

Navigation: Lager > Artikel

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Artikel

List View | + Hinzufügen Artikel

Variante von

Name	Variante von	Artikelname	Services	Hat Varianten	Ist Verkaufartikel	Filter	Zuletzt geändert am
Artikelname	Status	Artikelgruppe	Standardmaßeinheit	Name	1 von 1		
Service Item	Aktiviert	Services	Stk	STO-ITEM-2023-00006	- 36 m	0	

2. über Anpassen (etwas fester)

Navigation: Lager > Artikel

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Artikel

List View | + Hinzufügen Artikel

Menü

- Import
- Benutzerberechtigungen
- Rollenberechtigungen-Manager
- Anpassen** (Strg+J)
- Seitenleiste umschalten (Strg+K)
- URL teilen (Strg+L)
- Listeneinstellungen

Name	Variante von	Artikelname	Services	Hat Varianten	Ist Verkaufartikel	Filter	Zuletzt geändert am
Artikelname	Status	Artikelgruppe	Standardmaßeinheit	Name	1 von 1		
Service Item	Aktiviert	Services	Stk	STO-ITEM-2023-00006	- 36 m	0	

Navigation: Formular anpassen

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Formular anpassen

Nicht gespeichert

Customize Child Table | Aktionen | Aktualisieren

Zeile bearbeiten #13

Unterhalb einfügen | Oberhalb einfügen | Duplizieren | Verschieben

Bezeichnung und Typ

Bezeichnung: Default Unit of Measure

Typ: Verknüpfung

Name: stock_uom

- Zwingend notwendig
- Einzigartig
- In der Listenansicht
- Im Standard-Filter
- In globaler Suche
- In der Vorschau
- Fett gedruckt
- Keine Kopie
- In Schnelleingabe zulassen

Standard: [Empty Field]

Länge: 0

Optionen: UOM

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

Wobei es hier immer wieder zu Wechselwirkungen in der Darstellung kommen kann. Bitte ausgiebig testen und mehrfach neuladen. Ebenfalls mit den Listeneinstellungen wie der Anzahl der Spalten probieren. Diese muss meist höher sein als die angezeigten Felder (+1).

Version #5

Erstellt: 20 Januar 2022 12:10:41 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 August 2023 00:28:36 von Wolfram Schmidt