


Einlagerungsregel (Put Away Rule)

Einleitung

In diesem DocType des Lagermoduls können wir bestimmen wie viele [Artikel](#) in ein bestimmtes [Lager](#) passen. Würde eine eingehende Lagerbuchung die Kapazität des Lagers überschreiten wird beim Versuch eine eingehende Lagerbuchung zu buchen ein Fehler gemeldet.



Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Deaktivieren	disable	Setzen wir hier den Haken wird die Einlagerungsregel deaktiviert.

Artikel	item_code	Verknüpfung zum Artikel für welchen diese Einlagerungsregel angewendet werden soll.
Artikelname	item_name	Klarnamen des Artikels
Lager	warehouse	Verknüpfung zum Lager für welches diese Einlagerungsregel gelten soll.
Priorität	priority	Hier können wir die Priorität als Ganzzahl eingeben.
Unternehmen	company	Verknüpfung zum Unternehmen
Kapazität	capacity	Hier geben wir an wie hoch die maximale Menge des Artikels ist, welche in diesem Lager geführt werden soll.
Einheit	uom	Hier können wir bestimmen für welche Mengeneinheit die Kapazität gilt.
Umrechnungsfaktor	conversion_factor	Falls wir nicht die Standardlagermaßeinheit verwendet haben, wird uns hier die Umrechnung angezeigt.
Lagermaßeinheit	stock_uom	Anzeige der Standardlagermaßeinheit des Artikels.
Kapazität in Lagermaßeinheit	capacity_in_stock_uom	Sollten wir die Regel nicht unter der Standardmaßeinheit erstellt haben, wird hier die Umrechnung in die Standardmaßeinheit angezeigt.

Erklärungen

Hier finden wir detaillierte Erklärungen, falls diese inhaltlich die Kapazitäten der Tabelle der Felder oben sprengen.

Version #3

Erstellt: 25 November 2022 00:44:06 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 16 Dezember 2022 16:32:48 von Wolfram Schmidt