


Einlagerungsregel (Put Away Rule)

Einleitung

In diesem DocType des Lagermoduls können wir bestimmen wie viele [Artikel](#) in ein bestimmtes [Lager](#) passen. Würde eine eingehende Lagerbuchung die Kapazität des Lagers überschreiten wird beim Versuch eine eingehende Lagerbuchung zu buchen ein Fehler gemeldet.



Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------|----------|---|
| Deaktivieren | disable | Setzen wir hier den Haken wird die Einlagerungsregel deaktiviert. |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Artikel | item_code | Verknüpfung zum Artikel für welchen diese Einlagerungsregel angewendet werden soll. |
| Artikelname | item_name | Klarnamen des Artikels |
| Lager | warehouse | Verknüpfung zum Lager für welches diese Einlagerungsregel gelten soll. |
| Priorität | priority | Hier können wir die Priorität als Ganzzahl eingeben. |
| Unternehmen | company | Verknüpfung zum Unternehmen |
| Kapazität | capacity | Hier geben wir an wie hoch die maximale Menge des Artikels ist, welche in diesem Lager geführt werden soll. |
| Einheit | uom | Hier können wir bestimmen für welche Mengeneinheit die Kapazität gilt. |
| Umrechnungsfaktor | conversion_factor | Falls wir nicht die Standardlagermaßeinheit verwendet haben, wird uns hier die Umrechnung angezeigt. |
| Lagermaßeinheit | stock_uom | Anzeige der Standardlagermaßeinheit des Artikels. |
| Kapazität in Lagermaßeinheit | capacity_in_stock_uom | Sollten wir die Regel nicht unter der Standardmaßeinheit erstellt haben, wird hier die Umrechnung in die Standardmaßeinheit angezeigt. |

Erklärungen

Hier finden wir detaillierte Erklärungen, falls diese inhaltlich die Kapazitäten der Tabelle der Felder oben sprengen.

Version #3

Erstellt: 25 November 2022 00:44:06 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 16 Dezember 2022 16:32:48 von Wolfram Schmidt