

# Einstellungen zur Artikelvariante

## Einleitung

Verwenden wir in ERPNext Artikel-Varianten können wir hierzu noch weitere Einstellungen vornehmen.

## Einstellungen

Wir finden die Einstellungen unter

“ Lager -> Einstellungen zur Artikelvariante

E

> Lager

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Einstellungen zur Artikelvariante

Menü

Speichern

Kommentare

0

Zugewiesen zu

Zuweisen +

Anhänge

Datei anhängen +

Schlagworte

Bewertungen

+ -

Freigegeben für

+ -

gefollgt von

Nicht mehr folgen

Benutzer bearbeitete(n) dies

just now

Administrator

erstellte diese

Vor einem Jahr

☐ Aktualisieren Sie keine Varianten beim Speichern

Felder werden nur zum Zeitpunkt der Erstellung kopiert.

☒ Umbenennen von Attributwert zulassen

Benennen Sie Attributwert in Elementattribut um.

KOPIERE FELDER AUF VARIANTEN

Felder

	Feldname	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1 item_group	
<input type="checkbox"/>	2 is_item_from_hub	
<input type="checkbox"/>	3 stock_uom	
<input type="checkbox"/>	4 disabled	
<input type="checkbox"/>	5 allow_alternative_item	
<input type="checkbox"/>	6 is_stock_item	
<input type="checkbox"/>	7 include_item_in_manufacturing	
<input type="checkbox"/>	8 is_fixed_asset	
<input type="checkbox"/>	9 asset_category	

Dort können wir zunächst mit "Aktualisieren Sie keine Variante beim Speichern" einstellen, um die Funktion auszuschalten.

Wollen wir bereits verwendete Attribute, das sind die Werte welche wir bei Erstellen der Variante auswählen können, erweitern ist es notwendig "Umbenennen von Attributwert zulassen" zu aktivieren.

In der Liste KOPIERE FELDER AUF VARIANTEN können wir dezidiert einstellen welche Felder übertragen bzw. aktualisiert werden sollen und welche nicht.

Die Aktualisierung erfolgt immer dann, wenn wir am Artikelstamm etwas ändern und speichern.

---

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:42 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:42 von Wolfram Schmidt