

# Lager (Stock)

## Einleitung

Lager in ERPNext werden als Baumstruktur geführt. Es muss immer mindestens ein Lager existieren. Wie wir Lager einsetzen ist individuell. Ein Dienstleistungsunternehmen hat z.B. nur ein Lager welches seiner Büroräumlichkeit entspricht, ein Fertigungsunternehmen mit vielen Einzelteilen hingegen mag dazu übergehen einzelne Schütten als Lager abzubilden und benötigt vielleicht sogar externe Lager die selbst, oder aber von Kunden geführt werden.

## Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Lagertyp		Verknüpfung zu einem Lagertyp. Im Standard gibt es: Transit
Übergeordnetes Lager		Ist dieses Lager ein Unterlager, können wir hier die darüber liegende Gruppe verknüpfen.
Standard-Durchgangslager		Verknüpfung zu einem Lager vom Lagertyp "Transit"
Ist Gruppe		Setzen wir den Haken können wir dieses Lager als Lagergruppe verwenden und Unterlager in einer Baumstruktur hinzufügen.

Konto		Verknüpfung eines Buchhaltungskontos. Hier kann z.B. ein Konto für Fertigerzeugnisse oder unfertige Erzeugnisse gesetzt werden.
Unternehmen		Verknüpfung zum Unternehmen für welches dieses Lager relevant ist.
Deaktiviert		Setzen wir das Häkchen wird das Lager nicht mehr für Transaktionen berücksichtigt.

## Adresse und Kontakt


Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Neue Adresse		
Neuer Kontakt		

## Kontaktinformation des Lager

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Telefonnummer		
Mobilfunknummer		
Adresse Zeile 1		
Adresse Zeile 2		
Ort		
Zustand		
STIFT		

## Lager finden

Die Lager befinden sich im Modul Lager im Abschnitt Einstellungen. Eine Ansicht als Baum ist sinnvoll. Diese kann auch zügig über die Suche gefunden werden



Modul Lager und Lager in der Baumansicht über die Suche.

# Lager erstellen

Im Lagerbaum können wir unsere Lager übersichtlich erstellen. Die Baumstruktur erfordert, dass wir immer ein Übergeordnetes Lager anlegen.

E > Lager Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | 

### Lager Baum Alle erweitern | ... | + Neu

tüit GmbH

- tüit GmbH
  - Alle Lagerhäuser - tueit € 36.159,41
  - Kunden - tueit Öffnen **Unterpunkt erstellen** Rename Löschen € 0,00
    - 00138 - tueit € 0,00

## Kundenlager anlegen.

Im Lager selbst können wir noch Informationen zum Lager hinterlegen. Weiter lassen sich Kontakte und Adressen mit dem Lager verknüpfen. Dies sollte über die beiden DocTypes geschehen. FIXME

E > Lager > Lager > 00138 - tueit Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | 

**00138** • Aktiviert < > | ... | Speichern

☆ Kritik

+

👤 Geteilt mit

+

🏷️ Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

---

👍 0 · 👎 0 **BEOBACHTEN**

You edited this 4 months ago

You created this 9 months ago

#### Lagerdetail

Lagername \*

00138

Lagertyp

Übergeordnetes Lager

Kunden - tueit

Default In-Transit Warehouse

Ist Gruppe

Konto

Wenn leer, wird das übergeordnete Lagerkonto oder der Firmenstandard bei Transaktionen berücksichtigt

Unternehmen \*

tüit GmbH

Deaktiviert

#### Adresse und Kontakt

#### Kontaktinformation des Lager

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:42 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:42 von Wolfram Schmidt