

Drucken (Printing)

- Einführung in Druckformate
- Druckeinstellungen (Print Settings)
- Druckstil (Print Style)
- Druckkopf (Print Heading)
- Briefkopf (Letter Head)
- Druckformat (Printformat)
- Standarddruckformat


Einführung in Druckformate

Einleitung

Ein Druckformat in ERPNext bezeichnet ein Format wie die Daten aus unserer Dateneingabemaske, dem DocType, bei der Ausgabe über HTML und/oder PDF dargestellt werden.

Um ordentliche Druckformate in ERPNext erstellen zu können sind Fähigkeiten in CSS und HTML erforderlich. Einfache Druckformate können in ERPNext mit dem Print Format Builder erstellt werden. Diese erfüllen zwar inhaltlich die meisten Anforderungen, nicht aber die Form.


Übersicht



CSS Struktur

CSS Klassen welche für alle folgenden DocTypes zum Einsatz kommen sollen, wollen wir im Druckstil abelgen. Diese können dann von Briefkopf (hier gibt es kein extra CSS Feld) und dem Druckformat mitverwendet werden. Tun wir dies erspart uns das dies das wiederholen auf allen

Druckformaten.



| DocType | Erklärung |
|-------------|---|
| Druckstil | Hier kann sämtliches CSS hinterlegt werden welches wir systemweit nutzen wollen. <u>Mehr zu Klassen im Druckstil</u> |
| Briefkopf | Hier können wir CSS nur im HTML verwenden. Dies sollten wir nach Möglichkeit vermeiden und uns auf den Druckstil verweisen. |
| Druckformat | Hier können wir DocType bezogenes CSS hinterlegen. Dies tun wir dann, wenn es nur einmalig zur Anwendung kommt und sich im System nicht wiederholt. |

Druckeinstellungen (Print Settings)

Bevor wir Druckformate in ERPNext erstellen sollten wir uns mit den [Druckeinstellungen](#) vertraut machen.

DocTypes

- [Druckstil](#)
- [Briefkopf](#)
- [Druckkopf](#)
- [Druckformat](#)

Druckeinstellungen (Print Settings)

Einleitung

Einige Einstellungen auf dieser Seite sind nur für die Druckformate gültig welche über den Print Format Builder gebaut sind. Wollen wir die in Benutzerdefinierten Druckformaten verwenden, müssen wir diese entsprechend referenzieren. Bsp: `<th style="width: 10%">{{ _("Unit") if not print_settings.print_uom_after_quantity else ' ' }}</th>`

Felder

PDF-Einstellungen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| | | |
| | | |

Seiteneinstellungen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| | | |
| | | |

Ausdruck als PDF senden

| Häkchen | Erklärung |
|---------------|--|
| Gesetzt | Hängen wir beim Versand einer E-Mail aus dem System das Dokument an, wird der Anhang als PDF angehängt. |
| nicht gesetzt | Hängen wir beim Versand einer E-Mail aus dem System das Dokument an, wird der Anhang als HTML angehängt. |

Rohdruck

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| | | |
| | | |

Druckstil

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| | | |
| | | |

Schriftarten

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| | | |
| | | |

Druckstil (Print Style)

Einleitung

Dieser Doctype ist Teil des Moduls Drucken. Hier speichern wir CSS Klassen welche wir dann in unseren Druckformaten verwenden, ohne diese dort noch einmal erstellen zu müssen.

Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|---|
| Deaktiviert | disabled | Checkbox um das DocType zu aktivieren oder deaktivieren |
| Standard | standard | Checkbox um das DocType als Standard zu setzen oder nicht |

| | | |
|-----|-----|---|
| CSS | css | <p>In Diesem Code Feld können wir eigenes CSS hinterlegen um diese dann in unseren Druckformaten zu verwenden. Alternativ können wir die CSS Klassen auch in den Druckformaten selbst speichern.</p> <p>Klassen anlegen mit</p> <pre>.class{ }</pre> <p>oder</p> <pre>#class{ }</pre> |
|-----|-----|---|

Erklärung

CSS

Eine CSS Klasse wird dazu verwendet ein Format zu definieren. Dieses Format kann dann als Referenz angesprochen werden. Die Klasse wird hier in folgendem Format abgespeichert:

Beispiel einer Klasse für eine Gesamtsummentabelle

```
.table-sum {  
    width: 100%;  
    text-align: right;  
    font-size: 9pt;  
    border-bottom: 2px solid black;  
}
```

[Mehr zu CSS und HTML in ERPNext](#)

Druckkopf (Print Heading)

Einleitung

Der Druckkopf in ERPNext ist ein DocType welcher lediglich für eine Drucküberschrift verwendet werden kann. z.B. ist der Kundenauftrag auch gleichzeitig die Auftragsbestätigung.

Wir können also für den Kundenauftrag zwei Druckköpfe anlegen (Auftrag und Auftragsbestätigung) und diese dann entsprechend für die interne oder externe Kommunikation verwenden.

Druckkopf anlegen

Einstellungen -> Druck -> Druckkopf


Briefkopf (Letter Head)

Einleitung


In ERPNext können wir unterschiedliche Briefköpfe hinterlegen. Wollen wir z.B. ein Design über die Feiertage mit Osterhase im Logo machen können wir hierfür einen Briefkopf erstellen welchen wir nur für diesen Zeitraum verwenden.

Briefkopf erstellen

Über die Globalesuche finden wir den DocType Briefkopf



Sehen dort bestehende und können neue Erstellen



Können dort bestimmen ob wir einen einfachen mit einem Bild oder aber einen etwas komplexeren mit HTML-Code erstellen möchten. Weiter können wir bestimmen ob der Briefkopf aktiv ist und ob

er als Standard eingestellt werden soll.

The screenshot shows the 'New Letter Head' configuration page in SAP. The breadcrumb navigation is 'Briefkopf > new-letter-head-3'. The page title is 'New Letter Head' with a 'Not Saved' indicator. A 'speichern' button is in the top right. The main form has two sections. The first section, 'Briefkopf Name', contains a text field with 'Standard 2' and two checkboxes: 'Deaktiviert' (unchecked) and 'Standardbriefkopf' (unchecked). Below this is a section 'Briefkopf basierend auf' with a dropdown menu showing 'Bild' (selected) and 'HTML'. This dropdown is highlighted with a green border. The second section, 'Briefkopf Bild', has a 'Bild' label and an 'Attach' button.

Wählen wir HTML können wir hier auch noch die Fußzeile anpassen

The screenshot shows the 'Standard' configuration page in SAP. The breadcrumb navigation is 'Briefkopf > Standard'. The page title is 'Standard' with an 'Enabled' indicator. A 'speichern' button is in the top right. The main form has two sections. The first section, 'Briefkopf in HTML', has an 'Expand' button. The second section, 'Fußzeile', has a dropdown menu showing 'Fußzeile HTML' (selected) and a 'Preview' button. Below this is a large text area with a green border. At the bottom of this area is a note: 'Die Fußzeile wird nur in PDF korrekt angezeigt' and an 'Expand' button.

Briefkopf setzen

In einer Transaktion

In der einer Transaktion oder einem anderen DocType können wir im Reiter Druckeinstellungen eine Druckkopf auswählen:

E > Vertrieb > Angebot > SAL-QTN-2021-00003

Search or type a command (Ctrl + G) Help WS

Entwurf

Holen Sie Elemente aus: < > ... Buchen

| No. | Zahlungsbedingung | Beschreibung | Fälligkeitsdatum | Rechnungsteil | Zahlungsbetrag | |
|-----|-------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|------|
| 1 | | | 21.04.2021 | 100% | € 45.000,00 | Edit |

Add Row

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Druckeinstellungen

Briefkopf

Standard

+ Create a new Briefkopf

Advanced Search

Druckkopf

Drucksprache

de

Mehr Informationen

Der Briefkopf kann in bereits gebuchten Dokumenten noch angepasst werden.

Als Standard

Im DocType Unternehmen kann der Briefkopf fest eingestellt werden. Dieser bestimmt dann den voreingestellten Standard für alle mit dem Unternehmen verbundenen Transaktionen.

Briefkopf in der Druckansicht


E > Projekte > Vorgang

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Einstellungen Hilfe

Bestandsaufnahme und Planung Überfällig

TASK-2021-00403 Menü Bearbeiten

Task IT Management Table Deutsch ☒ Briefkopf Drucken Einstellungen ... Anpassen... Ganze Seite PDF



VORGANG
TASK-2021-00403

| Betreff | Bestandsaufnahme und Planung | Status | Überfällig |
|---------|----------------------------------|--------|------------|
| Projekt | 00043 TK-Anlage KA-2021-00051 | | |

In der Druckansicht sehen wir den Briefkopf wenn er mit dem Häkchen ausgewählt ist.


Druckformat (Printformat)

Der Print Format Bilder hat keine Änderungshistorie!

Einleitung

Alle DocTypes in ERPNext haben eine oder mehrere Druckansichten. Diese werden für den Versand als PDF, zum Ausdruck auf DIN-A4 Papier oder für den Druck von Labels oder auch Eintrittskarten verwendet. Für das Erstellen für rudimentären PDF Ansichten in welchen nicht auf spezielle Formatierung geachtet wird hat frappe einen Drag & Drop Editor im Programm eingebaut. Ist es notwendig z.B. Adresse für eine Briefenster optimal einzustellen sind HTML/CSS Kenntnisse notwendig.

Übersicht



| Farbe | |
|-------|-----------------------------|
| | CSS Druckformat |
| | HTML Druckformat |
| | Kopf von Briefkop |
| | Dokumentspezifischer Inhalt |
| | Fußzeile von Briefkopf |

The diagram illustrates a document layout template within a light red rectangular frame. It consists of several white rectangular boxes with black borders, each containing a label for a specific field:

- Eigene Adresse**: A small horizontal box at the top left.
- Adresse Kunde (Briefenster)**: A medium-sized box below the first one.
- Eigene Angaben**: A vertical box on the right side.
- Dokumenten Betreff**: A horizontal box below the customer address.
- Kundeninformationen**: A horizontal box below the subject line.
- Brieftext und/oder Artikeltabelle**: A large central box for the main content.
- Individueller Teil (Steuern und Summen, Grußworte, AGBs o.Ä.)**: A horizontal box at the bottom for additional notes or terms.

Standard setzen

Wir können jedes Druckformat als Standard auf dem entsprechenden DocType einstellen

<https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/standarddruckformat>

Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

| | | |
|----------------------------|---------|---|
| DocType | doctype | Verknüpfung zu dem DocType auf welches dieses Druckformat angewendet werden soll. |
| Modul | | Hier stellen wir ein unter welchem Modul das Druckformat zu finden sein soll. Es wird dort im Workspace angezeigt. |
| Standarddrucksprache | | Hier stellen wir ein welche Sprache als Standard zum Drucken verwendet werden soll. Standarddrucksprachen können auch in den Stammdaten eingestellt werden. |
| Benutzerdefiniertes Format | | Aktivieren wir dies, wird der Print Format Builder deaktiviert. Das Druckformat muss nun händisch im Feld HTML selbst konfiguriert werden. |
| Deaktiviert | | Deaktiviert das Druckformat und verhindert damit die Auswahl in anderen Systemteilen. |

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|------------------|----------|---|
| Druckformat Type | | Auswahl aus <ul style="list-style-type: none"> • Jinja • JS |
| Rohdruck | | |
| HTML | | Dieses Feld erscheint, wenn das Benutzerdefiniertes Format aktiviert wurde. Hier können wir den Inhalt des Druckformats bestimmen. |


| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|--|
| CSS | | Dieses Feld füllen wir mit unserem gewünschten Style Sheet um die Rahmenbedingungen für das Erstellen der Druckformats als PDF einzustellen. |

Cheatsheet

Seitenumbruch erzwingen:

```
<div style="page-break-before:always;">
```

Fügen wir diesen Code vor "Summery" ein, sehen wir, dass Summery immer auf einer neuen Seite ist.



Standarddruckformat

Einleitung

Zwar können wir in ERPNext eine Vielzahl an unterschiedlichen Druckformat pro DocType erstellen, verwenden jedoch in den aller meisten Fällen das gleiche. Dies kann in jedem DocType individuell vorgegeben werden.

Standarddruckformat im DocType einstellen

Um das Standarddruckformat in ERPNext setzen zu dürfen sind spezielle Berechtigungen notwendig.

image-1621945459211.png [DocType Anpassen](#).

In der Anpassungsansicht eines jeden DocTypes finden wir nach der Tabelle mit den Datenfeldern den Abschnitt "Einstellungen anzeigen". Hier können wir ein Standarddruckformat auswählen.

image-1621945422094.png [Standarddruckformat in der DocType-Ansicht "Anpassen"](#)

Standarddruckformat über das Druckformat setzen



Ausgangsrechnung

Aktiviert

Format bearbeiten

Als Standard festlegen



speichern

Zugewiesen zu



Anhänge

Datei anhängen



Bewertungen



Freigegeben für



Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 · 0

FOLGEN

Benutzer edited this

Vor einer Woche

Benutzer created this

DocType *

Sales Invoice

☐ Benutzerdefiniertes Format

☐ Deaktiviert

Modul

Accounts

Standarddrucksprache

Stileinstellungen

☐ Etiketten rechts ausrichten

☐ Zeige Abschnittsüberschriften

☐ Zeige Zeilenumbrüche nach den Abschnitten

☐ Show Absolute Values

If checked, negative numeric values of Currency, Quantity or Count would be shown as positive

Schriftart

Standard