

# Lager (Warehouse)

## Einleitung

Lager in ERPNext werden als Baumstruktur geführt. Es muss immer mindestens ein Lager existieren. Wie wir Lager einsetzen ist individuell. Ein Dienstleistungsunternehmen hat z.B. nur ein Lager welches seiner Büroräumlichkeit entspricht, ein Fertigungsunternehmen mit vielen Einzelteilen hingegen mag dazu übergehen einzelne Schütten als Lager abzubilden und benötigt vielleicht sogar externe Lager die selbst, oder aber von Kunden geführt werden.

Im Lager Doctype verknüpfte Doctypes sind

- [Konto](#)
- [Unternehmen](#)
- [Adresse](#)
- [Kontakt](#)
- [Lagertyp](#)

## Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Lagertyp		Verknüpfung zu einem Lagertyp. Im Standard gibt es: Transit
Übergeordnetes Lager		Ist dieses Lager ein Unterlager, können wir hier die darüber liegende Gruppe verknüpfen.
Standard-Durchgangslager		Verknüpfung zu einem Lager vom Lagertyp "Transit"

Ist Gruppe		Setzen wir den Haken können wir dieses Lager als Lagergruppe verwenden und Unterlager in einer Baumstruktur hinzufügen.
Konto		Verknüpfung eines Buchhaltungskontos. Hier kann z.B. ein Konto für Fertigerzeugnisse oder unfertige Erzeugnisse gesetzt werden.
Unternehmen		Verknüpfung zum Unternehmen für welches dieses Lager relevant ist.
Deaktiviert		Setzen wir das Häkchen wird das Lager nicht mehr für Transaktionen berücksichtigt.

## Adresse und Kontakt


Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Neue Adresse		
Neuer Kontakt		

## Kontaktinformation des Lager

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Telefonnummer		
Mobilfunknummer		
Adresse Zeile 1		
Adresse Zeile 2		
Ort		
Zustand		

# Lager finden

Die Lager befinden sich im Modul Lager im Abschnitt Einstellungen. Eine Ansicht als Baum ist sinnvoll. Diese kann auch zügig über die Suche gefunden werden



Modul Lager und Lager in der Baumansicht über die Suche.

# Lager erstellen

Im Lagerbaum können wir unsere Lager übersichtlich erstellen. Die Baumstruktur erfordert, dass wir immer ein Übergeordnetes Lager anlegen.

E > Lager

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

🔔 Hilfe

Lager Baum

Alle erweitern ... + Neu

tüit GmbH

tüit GmbH

Alle Lagerhäuser - tueit

€ 36.159,41

Kunden - tueit

Öffnen

Unterpunkt erstellen

Rename

Löschen

€ 0,00

00138 - tueit

€ 0,00

## Kundenlager anlegen.

Im Lager selbst können wir noch Informationen zum Lager hinterlegen. Weiter lassen sich Kontakte und Adressen mit dem Lager verknüpfen. Dies sollte über die beiden DocTypes geschehen. FIXME

E > Lager > Lager > 00138 - tueit

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

🔔 Hilfe

00138

Aktiviert

< > 🖨️ ... Speichern

☆ Kritik

+

👤 Geteilt mit

+

🔖 Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

👍 0 · 🗨️ 0

BEOBACHTEN

You edited this 4 months ago

You created this 9 months ago

Lagerdetail

Lagername \*

00138

Lagertyp

Übergeordnetes Lager

Kunden - tueit

Default In-Transit Warehouse

☐ Ist Gruppe

Konto

Wenn leer, wird das übergeordnete Lagerkonto oder der Firmenstandard bei Transaktionen berücksichtigt

Unternehmen \*

tüit GmbH

☐ Deaktiviert

Adresse und Kontakt

Kontaktinformation des Lager

Version #3

Erstellt: 27 November 2023 10:25:20 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 11 Februar 2025 20:02:08 von Wolfram Schmidt