

# Waren Ein- und Ausgang im Lager mit Scanner

## Einleitung

## Lagerbuchung erstellen

Im Erp auf Lager > Lagerbuchung > Neue Lagerbuchung navigieren.

## Bestandsbuchungsarten

In der Lagerbuchung angekommen wählen wir ein Buchungsart. Für uns relevant sind

- Materialentnahme (Artikel aus dem Lager ausbuchen)
- Materialannahme (Artikel in das Lager aufnehmen/einbuchen)
- Materialübertrag (Artikel von einem in ein anderes Lager übertragen)

E > Lager > Lagerbuchung > new-stock-entry-1 Q eingang Hilfe PG

**Neu Lagerbuchung** Nicht gespeichert Erstellen Holen Sie Elemente aus Speichern

Nummernkreise \*

MAT-STE-.JJJJ.-

Bestandsbuchungsart \*

Materialentnahme

Materialannahme

Materialübertrag

Fertigung

Umpacken

An Subunternehmer senden

Materialübertrag für Herstellung

Legt "Source Warehouse" in jeder Zeile der Artikeltabelle fest.

Unternehmen \*

tüt Gruppe

Buchungsdatum

20.07.2021

Buchungszeit

11:13:17

☐ Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten

☐ Prüfung erforderlich

☐ Von Stückliste

Barcode scannen

Artikel

<input type="checkbox"/> No.	Ausgangslager	Eingangslager	Artikel-Code	Menge	Grundbetrag (nach L...	
<input type="checkbox"/> 1						<a href="#">Bearbeiten</a>

Mehrere hinzufügen Zeile hinzufügen Herunterladen Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

# Lager

Beim der Materialentnahme müssen wir ein Ausgangslager bestimmen, bei der Materialannahme Eingangslager und bei dem Materialübertrag Ausgangs- und Eingangslager nennen.

# Scannen

Nun kann in das Feld "Barcode scannen" geklickt werden und mit dem Scanvorgang begonnen werden. (Achtung: Je nach Gerät und Delay muss die Scanschnelligkeit angepasst werden um Fehler zu vermeiden. Nach dem Scannen verschwinden die Daten aus "Barcode scannen" und gehen in die Artikeltabelle über. Jetzt kann der nächste Barcode gescannt werden.)

Lager > Lagerbuchung > new-stock-entry-1

eingang

Hilfe

PG

Neu Lagerbuchung

Nicht gespeichert

Erstellen

Holen Sie Elemente aus

Speichern

☐ Von Stückliste

Standard-Ausgangslager

Lagerräume - tueit

Legt 'Source Warehouse' in jeder Zeile der Artikeltable fest.

Adresse des Quelllagers

Barcode scannen

Artikel

<input type="checkbox"/> No.	Ausgangslager	Eingangslager	Artikel-Code	Menge	Grundbetrag (nach L...	
<input type="checkbox"/> 1	Lagerräume - tueit	Eingangslager	12V vehicle adapter/ch	5,000	30,00	<a href="#">Bearbeiten</a>

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

Abrechnungsdimensionen

Druckeinstellungen

Um die Lagerbewegung zu buchen müssen wir zunächst Speichern und im Anschluss buchen.

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:20 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt