

# Waren Ein- und Ausgang im Lager mit Scanner

## Einleitung

## Lagerbuchung erstellen

Im Erp auf Lager > Lagerbuchung > Neue Lagerbuchung navigieren.

## Bestandsbuchungsarten

In der Lagerbuchung angekommen wählen wir ein Buchungsart. Für uns relevant sind

- Materialentnahme (Artikel aus dem Lager ausbuchen)
- Materialannahme (Artikel in das Lager aufnehmen/einbuchen)
- Materialübertrag (Artikel von einem in ein anderes Lager übertragen)

E > Lager > Lagerbuchung > new-stock-entry-1 Q eingang Hilfe PG

**Neu Lagerbuchung** Nicht gespeichert Erstellen Holen Sie Elemente aus Speichern

Nummernkreise \*

MAT-STE-.JJJJ.-

Bestandsbuchungsart \*

Materialentnahme

Materialannahme

Materialübertrag

Fertigung

Umpacken

An Subunternehmer senden

Materialübertrag für Herstellung

Legt "Source Warehouse" in jeder Zeile der Artikel-tabelle fest.

Unternehmen \*

tüt Gruppe

Buchungsdatum

20.07.2021

Buchungszeit

11:13:17

☐ Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten

☐ Prüfung erforderlich

☐ Von Stückliste

Barcode scannen

Artikel

No.	Ausgangslager	Eingangslager	Artikel-Code	Menge	Grundbetrag (nach L...	
1						Bearbeiten

Mehrere hinzufügen Zeile hinzufügen Herunterladen Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

# Lager

Beim der Materialentnahme müssen wir ein Ausgangslager bestimmen, bei der Materialannahme Eingangslager und bei dem Materialübertrag Ausgangs- und Eingangslager nennen.

# Scannen

Nun kann in das Feld "Barcode scannen" geklickt werden und mit dem Scanvorgang begonnen werden. (Achtung: Je nach Gerät und Delay muss die Scannschnelligkeit angepasst werden um Fehler zu vermeiden. Nach dem Scannen verschwinden die Daten aus "Barcode scannen" und gehen in die Artikel-tabelle über. Jetzt kann der nächste Barcode gescannt werden.)

Lager > Lagerbuchung > new-stock-entry-1

eingang

Hilfe

PG

Neu Lagerbuchung

Nicht gespeichert

Erstellen

Holen Sie Elemente aus

Speichern

☐ Von Stückliste

Standard-Ausgangslager

Lagerräume - tueit

Legt "Source Warehouse" in jeder Zeile der Artikeltable fest.

Adresse des Quelllagers

Barcode scannen

Artikel

<input type="checkbox"/> No.	Ausgangslager	Eingangslager	Artikel-Code	Menge	Grundbetrag (nach L...	
<input type="checkbox"/> 1	Lagerräume - tueit	Eingangslager	12V vehicle adapter/ch	5,000	30,00	Bearbeiten

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

Abrechnungsdimensionen

Druckeinstellungen

Um die Lagerbewegung zu buchen müssen wir zunächst Speichern und im Anschluss buchen.

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:20 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt