

E-Mailversand

Einleitung

Aus ERPNext heraus kann auf diversen Arten E-Mails versendet werden.

Als Benutzer von unterschiedlichen Konten E-Mails versenden

Damit dies gelingt muss in allen gewünschten E-Mail Konten im System folgende Einstellung gesetzt sein.

E

> Einstellungen > E-Mail-Konto

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

tüit GmbH • Nicht gespeichert

< > Menü Speichern

Vor einer Stunde

Benutzer erstellte diese Vor 8 Monaten

UNGESEHEN

Anzahl bei der ersten Synchronisation

250

Gesamtzahl der E-Mails im ersten Synchronisierung Prozess zu synchronisieren

☐ Create Contacts from Incoming Emails

☐ Aktivieren Sie die automatische Verknüpfung in Dokumenten

Weitere Informationen finden Sie hier .

☐ Benachrichtigen, wenn unbeantwortet

☒ Ausgehend aktivieren

SMTP-Einstellungen für ausgehende E-Mails

☐ Standard-Ausgang

Hinweise und Massen-E-Mails werden von diesem Postausgangsserver versendet.

☒ E-Mail-Adresse des Email-Kontos als Absender verwenden

Verwendet die in diesem Konto angegebene E-Mail-Adresse als Absender für alle E-Mails, die über dieses Konto gesendet werden.

☐ Verwenden Sie immer den Kontonamen als Absendernamen

Verwendet den in diesem Konto angegebenen E-Mail-Adressnamen als Absendernamen für alle über dieses Konto gesendeten E-Mails.

☐ Abmelde-Link in E-Mail-Nachrichten senden


☐ E-Mail-Status verfolgen

Track if your email has been opened by the recipient.
Note: If you're sending to multiple recipients, even if 1 recipient reads the email, it'll be considered "Opened"

☐ Deaktivieren Sie die SMTP-Serverauthentifizierung


☐ Signatur hinzufügen

Weiter muss in den Benutzereinstellung die entsprechende Berechtigung gesetzt sein:



Achte darauf, dass ein Haken bei "Ausgehend aktivieren" gesetzt ist

Ist das alles richtig eingestellt, kann beim senden der E-Mail das entsprechende Absendekonto gewählt werden:



Soll ein persönliches E-Mailpostfach zum Versand verwendet werden, ist es notwendig, dass das Standardversandkonto berechtigt ist über den Account zu senden. In diesem Fall muss post@ von wolfram.schmidt@ senden dürfen. **Diese Einstellung passiert auf dem Mailserver.**

<https://discuss.erpnext.com/t/how-to-manage-multiple-outgoing-email-account/22139/6>

Version #6

Erstellt: 26 August 2020 18:35:18 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 4 März 2021 14:26:08 von Wolfram Schmidt