

Einstellungen zur Artikelvariante

Einleitung

Verwenden wir in ERPNext Artikel-Varianten können wir hierzu noch weitere Einstellungen vornehmen.

Einstellungen

Wir finden die Einstellungen unter

“ Lager -> Einstellungen zur Artikelvariante

E > Lager Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Einstellungen

Einstellungen zur Artikelvariante

Kommentare 0

Zugewiesen zu
Zuweisen +

Anhänge
Datei anhängen +

Schlagworte

Bewertungen

Freigegeben für

gefollgt von

Benutzer bearbeitete(h) dies just now

Administrator erstellte diese Vor einem Jahr

Aktualisieren Sie keine Varianten beim Speichern
Felder werden nur zum Zeitpunkt der Erstellung kopiert.

Umbenennen von Attributwert zulassen
Benennen Sie Attributwert in Elementattribut um.

KOPIERE FELDER AUF VARIANTEN

Felder

| <input type="checkbox"/> | Feldname | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 item_group | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 2 is_item_from_hub | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3 stock_uom | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4 disabled | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 5 allow_alternative_item | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 6 is_stock_item | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 7 include_item_in_manufacturing | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 8 is_fixed_asset | <input type="button" value="↓"/> |
| <input type="checkbox"/> | 9 asset_category | <input type="button" value="↓"/> |

Dort können wir zunächst mit "Aktualisieren Sie keine Variante beim Speichern" einstellen, um die Funktion auszuschalten.

Wollen wir bereits verwendete Attribute, das sind die Werte welche wir bei Erstellen der Variante auswählen können, erweitern ist es notwendig "Umbenennen von Attributwert zulassen" zu aktivieren.

In der Liste KOPIERE FELDER AUF VARIANTEN können wir dezidiert einstellen welche Felder übertragen bzw. aktualisiert werden sollen und welche nicht.

Die Aktualisierung erfolgt immer dann, wenn wir am Artikelstamm etwas ändern und speichern.

Version #2

Erstellt: 20 Januar 2021 08:40:41 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 20 Januar 2021 08:47:55 von Wolfram Schmidt