



Rolle (Role)

Einleitung

Rollen in ERPNext gehören zum Frappe Core und sind notwendig um komplexe Berechtigungssysteme abzubilden.

Über den Rollenberechtigungsmanager (Role Permission Manager) können den Rollen bestimmte Dokumente zugeordnet werden. Die Rollen können dann auf Benutzer angewendet werden.



E

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

WS

Rollenberechtigungen-Manager

Nutzer-Berechtigungen setzen

Ursprüngliche Benutzerrechte wiederherstellen

+ Neue Regel hinzufügen

E-Mail-Konto

STOLZ Allgemein

Dokumententyp	Rolle	Ebene	Berechtigungen
E-Mail-Konto	STOLZ Allgemein	0	<div><div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Auswählen</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Lesen</div><div><input type="checkbox"/> Schreiben</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Erstellen</div><div><input type="checkbox"/> Löschen</div><div><input type="checkbox"/> Drucken</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Email</div><div><input type="checkbox"/> Bericht</div><div><input type="checkbox"/> Import</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Export</div><div><input type="checkbox"/> Nutzer-Berechtigungen Setzen</div><div><input type="checkbox"/> Aktie</div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>

Rollen werden live angewendet und benötigen kein Aktualisieren der Anwender-Sitzung

Seit v13 können über Rollen auch die GUI des Systems stärker angepasst werden

E

> Rolle > STOLZ Allgemein

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

WS

STOLZ Allgemein

Enabled

Role Permissions Manager

Show Users

<

>

...

Save

Assigned To

+

Attachments

Attach File

+

Reviews

+

Shared With

+

Tags

Add a tag ...

0

0

FOLLOW

You edited this 1 minute ago

You created this 1 minute ago

Startseite

Route: Beispiel "/ Schreibtisch"

Auf Domain beschränken

☐ Deaktiviert

Falls diese Option deaktiviert ist, wird diese Rolle von allen Benutzern entfernt.

☒ Schreibtisch-Zugang

☐ Zwei-Faktor-Authentifizierung

Navigation Settings

☒ Search Bar

☒ Benachrichtigungen

☒ Unterhaltung

Listeneinstellungen

☒ Sidebar

☒ Bulk Actions

☒ View Switcher

Formulareinstellungen

☒ Sidebar

☒ Zeitleiste

☒ Instrumententafel

☐ Is Custom


Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Startseite	home_page	Hier können wir einstellen auf welcher Seite der Benutzer landen soll, wenn er auf "Webseite Anzeigen" klickt.


Erklärungen

Startseite

Stellen wir hier z.B. /blog ein, stellen wir ein, dass wir über "Webseite anzeigen" auf eben dieser Seite landen.



Gehen wir nun über "Webseite anzeigen" über unseren Avatar...



werden wir auf die entsprechende Webseite geleitet.

Vorlagen

- Rolle Allgemein

Version #6

Erstellt: 5 Mai 2021 09:25:30 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:53:03 von Wolfram Schmidt