

Waren Ein- und Ausgang im Lager mit Scanner

Einleitung

Lagerbuchung erstellen

Im Erp auf Lager > Lagerbuchung > Neue Lagerbuchung navigieren.

Bestandsbuchungsarten

In der Lagerbuchung angekommen wählen wir ein Buchungsart. Für uns relevant sind

- Materialentnahme (Artikel aus dem Lager ausbuchen)
- Materialannahme (Artikel in das Lager aufnehmen/einbuchen)
- Materialübertrag (Artikel von einem in ein anderes Lager übertragen)

Neu Lagerbuchung Nicht gespeichert

Erstellen : Holen Sie Elemente aus : ... Speichern

Nummernkreise *
MAT-STE-JJJJ.-

Bestandsbuchungsart *
Materialentnahme
Materialannahme
Materialübertrag
Fertigung
Umpacken
An Subunternehmer senden
Materialübertrag für Herstellung

Unternehmen *
tüt Gruppe

Buchungsdatum
20.07.2021

Buchungszeit
11:13:17

☐ Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten
☐ Prüfung erforderlich
☐ Von Stückliste

Legt "Source Warehouse" in jeder Zeile der Artikeltabelle fest.

Barcode scannen

Artikel

No.	Ausgangslager	Eingangslager	Artikel-Code	Menge	Grundbetrag (nach L...	
1						Bearbeiten

Mehrere hinzufügen Zeile hinzufügen Herunterladen Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

Lager

Beim der Materialentnahme müssen wir ein Ausgangslager bestimmen, bei der Materialannahme Eingangslager und bei dem Materialübertrag Ausgangs- und Eingangslager nennen.

Scannen

Nun kann in das Feld "Barcode scannen" geklickt werden und mit dem Scanvorgang begonnen werden. (Achtung: Je nach Gerät und Delay muss die Scannschnelligkeit angepasst werden um Fehler zu vermeiden. Nach dem Scannen verschwinden die Daten aus "Barcode scannen" und gehen in die Artikeltabelle über. Jetzt kann der nächste Barcode gescannt werden.)

Lager > Lagerbuchung > new-stock-entry-1

eingang

Hilfe

PG

Neu Lagerbuchung

Nicht gespeichert

Erstellen

Holen Sie Elemente aus

Speichern

☐ Von Stückliste

Standard-Ausgangslager

Lagerräume - tueit

Legt 'Source Warehouse' in jeder Zeile der Artikeltable fest.

Adresse des Quelllagers

Barcode scannen

Artikel

<input type="checkbox"/> No.	Ausgangslager	Eingangslager	Artikel-Code	Menge	Grundbetrag (nach L...	
<input type="checkbox"/> 1	Lagerräume - tueit	Eingangslager	12V vehicle adapter/ch	5,000	30,00	Bearbeiten

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

Abrechnungsdimensionen

Druckeinstellungen

Um die Lagerbewegung zu buchen müssen wir zunächst Speichern und im Anschluss buchen.

Version #3

Erstellt: 20 Juli 2021 09:10:46 von Philipp Gutstein

Zuletzt aktualisiert: 21 Juli 2021 16:34:03 von Wolfram Schmidt