

Waren Ein- und Ausgang im Lager mit Scanner

Einleitung

Lagerbuchung erstellen

Im Erp auf Lager > Lagerbuchung > Neue Lagerbuchung navigieren.

Bestandsbuchungsarten

In der Lagerbuchung angekommen wählen wir ein Buchungsart. Für uns relevant sind

- Materialentnahme (Artikel aus dem Lager ausbuchen)
- Materialannahme (Artikel in das Lager aufnehmen/einbuchen)
- Materialübertrag (Artikel von einem in ein anderes Lager übertragen)

E > Lager > Lagerbuchung > new-stock-entry-1 Q eingang Hilfe PG

Neu Lagerbuchung Nicht gespeichert Erstellen Holen Sie Elemente aus Speichern

Nummernkreise *

MAT-STE-.JJJJ.-

Bestandsbuchungsart *

Materialentnahme

Materialannahme

Materialübertrag

Fertigung

Umpacken

An Subunternehmer senden

Materialübertrag für Herstellung

Legt "Source Warehouse" in jeder Zeile der Artikel-tabelle fest.

Unternehmen *

tüt Gruppe

Buchungsdatum

20.07.2021

Buchungszeit

11:13:17

☐ Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten

☐ Prüfung erforderlich

☐ Von Stückliste

Barcode scannen

Artikel

| <input type="checkbox"/> No. | Ausgangslager | Eingangslager | Artikel-Code | Menge | Grundbetrag (nach L... | |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | | | | | | Bearbeiten |

Mehrere hinzufügen Zeile hinzufügen Herunterladen Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

Lager

Beim der Materialentnahme müssen wir ein Ausgangslager bestimmen, bei der Materialannahme Eingangslager und bei dem Materialübertrag Ausgangs- und Eingangslager nennen.

Scannen

Nun kann in das Feld "Barcode scannen" geklickt werden und mit dem Scanvorgang begonnen werden. (Achtung: Je nach Gerät und Delay muss die Scanschnelligkeit angepasst werden um Fehler zu vermeiden. Nach dem Scannen verschwinden die Daten aus "Barcode scannen" und gehen in die Artikel-tabelle über. Jetzt kann der nächste Barcode gescannt werden.)

Lager > Lagerbuchung > new-stock-entry-1

eingang

Hilfe

PG

Neu Lagerbuchung

Nicht gespeichert

Erstellen

Holen Sie Elemente aus

Speichern

☐ Von Stückliste

Standard-Ausgangslager

Lagerräume - tueit

Legt 'Source Warehouse' in jeder Zeile der Artikel-tabelle fest.

Adresse des Quelllagers

Barcode scannen

Artikel

| <input type="checkbox"/> No. | Ausgangslager | Eingangslager | Artikel-Code | Menge | Grundbetrag (nach L... | |
|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------|------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Lagerräume - tueit | Eingangslager | 12V vehicle adapter/ch | 5,000 | 30,00 | Bearbeiten |

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

Preis und Verfügbarkeit aktualisieren

Abrechnungsdimensionen

Druckeinstellungen

Um die Lagerbewegung zu buchen müssen wir zunächst Speichern und im Anschluss buchen.

Version #3

Erstellt: 20 Juli 2021 09:10:46 von Philipp Gutstein

Zuletzt aktualisiert: 21 Juli 2021 16:34:03 von Wolfram Schmidt